


Produktark: Reindrifftsanlegg

BESKRIVELSE



Datasettet reindrifftsanlegg (gjerder og anlegg) gir opplysninger om ulike typer anlegg som er viktige for reindrifta. Dette kan f.eks. være permanente og midlertidige sperre-gjerder, fangarmer, broer, områder for båttransport, merkegjerder, skille og opplastingsgjerder, feltslakte-anlegg, bolig for reindrifftsutøver, teltplass, gamme, naust og lager. Dessuten vises avgrensninger av områder som fungerer som beitehager.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Områdeavgrensningene og innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk, men veiledende som informasjonsmateriale og som grunnlag for planlegging. Lov om reindrift (reindrifftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifftsutøvere har i forhold til arealbruk.

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift

Datateknisk: Seksjonsleder Geomatikk: Ingvild Nystuen, gisdrift@skogoglandskap.no

Fagekspert: Landbruksdirektoratet, Avdeling Reindrift v/ Rådgiver: Alf Bjørnar Eriksen, alf.bjornar.eriksen@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100 meter

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norges hovedland, hovedsakelig innenfor de samiske reinbeiteområdene, men også innenfor andre reinbeiteområder og særskilte konsesjonsområder i Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane.

Dekningsoversikt

Ikke tilgjengelig.

KILDER OG METODE

Reindrifftsutøverne v/ distriktsstyret tegner kartmanus som digitaliseres på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Kartene kvalitetssikres av fylkesmannen.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Uregelmessig

Status

Under oppdatering

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (Versjon)

- SHAPE
- SOSI (4.5)
- GML (3.1.1)
- WMS (3.1.1)
- WFS (2.0.0)

Projeksjoner (nedlastbare data)

- UTM 32-35, EUREF89

Projeksjoner (WMS-tjeneste)

- UTM 32-35, EUREF89 & WGS84
- Geografiske koordinater, EUREF89
- Web Mercator, WGS84

Tilgangsrestriksjoner

[Datasettet](#) kan lastes ned i kommunevise filer fra Skog og landskaps nettsider. Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/ passord.

[WMS-tjenesten](#) er tilgjengelig fra Skog og landskaps nettsider.

URL til WMS:

<http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?>

WMS - Get Capabilities:

<http://wms.skogoglandskap.no/cgi-bin/reindrift?request=getcapabilities&service=wms>

URL til WFS:

<https://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reindrifftsanlegg?>

OBJEKTTYPELISTE

- Anleggspunkt
- Anleggskurve

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel

reindrifftsanleggstype

Spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite

Andre egenskaper

reinbeitebrukerID

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet

LENKER

Fagsider for Reindrift hos Skog og landskap

[Metadata på Geonorge](#)

[Kart hos Skog og landskap](#)

[Reindrifftsforvaltningen](#)