


# Produktark: Reindrifftsanlegg

## BESKRIVELSE



Datasettet reindrifftsanlegg (gjerder og anlegg) gir opplysninger om ulike typer anlegg som er viktige for reindriffta. Dette kan f.eks. være permanente og midlertidige sperregjerder, fangarmer, broer, områder for båttransport, merkegjerder, skille- og opplastingsgjerder, feltslakteamlegg, gjeterhytter, teltsteder, gammer, naust og lager.

## FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Områdeavgrensningene og innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk, men veiledende som informasjonsmateriale og som grunnlag for planlegging. Lov om reindrifft (reindrifftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifftsutøvere har i forhold til arealbruk.

## EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrifft

**Datateknisk:** Seksjonsleder Geomatikk: Ingvild Nystuen, gisdrift@skogoglandskap.no

**Fagekspert:** Landbruksdirektoratet, Avdeling Reindrifft v/ Rådgiver: Alf Bjørnar Eriksen, alf.bjornar.eriksen@landbruksdirektoratet.no

## DATASETTOPPLØSNING

**Målestokktall:** 50 000

**Stedfestingsnøyaktighet (meter):** 100 meter

## UTSTREKNINGSINFORMASJON

### Utstrekningsbeskrivelse

Norges hovedland, hovedsakelig innenfor de samiske reinbeiteområdene, men også innenfor andre reinbeiteområder og særskilte konsesjonsområder i Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane.

### Dekningsoversikt

Ikke tilgjengelig.

## KILDER OG METODE

Reindrifftsutøverne v/ distriktsstyret tegner kartmanus som digitaliseres på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Kartene kvalitetssikres av fylkesmannen.

## AJOURFØRING OG OPPDATERING

Uregelmessig

### Status

Under oppdatering

## LEVERANSEBESKRIVELSE

### Format (Versjon)

- SHAPE
- SOSI (4.5)
- GML (3.1.1)
- WMS (3.1.1)
- WFS (2.0.0)

### Projeksjoner (nedlastbare data)

- UTM 32-35, EUREF89

### Projeksjoner (WMS-tjeneste)

- UTM 32-35, EUREF89 & WGS84
- Geografiske koordinater, EUREF89
- Web Mercator, WGS84

### Tilgangsrestriksjoner

[Datasettet](#) kan lastes ned i kommunevise filer fra Skog og landskaps nettsider. Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/ passord.

[WMS-tjenesten](#) er tilgjengelig fra Skog og landskaps nettsider.

URL til WMS:

<https://reindrifft.nibio.no/cgi-bin/reindrifft>

WMS - Get Capabilities:

<https://reindrifft.nibio.no/cgi-bin/reindrifft?request=getcapabilities&service=wms>

URL til WFS:

<http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reindrifftsanlegg?>

### OBJEKTTYPELISTE

- Anleggspunkt
- Anleggskurve

### EGENSKAPSLISTE

*Kartlag med presentasjonsregel*

#### **reindrifftsanleggstype**

Spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite

*Andre egenskaper*

#### **reinbeitebrukerID**

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet

### LENKER

[Metadata på Geonorge](#)

[Kart hos NIBIO](#)

[Reindrifftsforvaltningen](#)