

Produktark: Reindrift - Beitehage

BESKRIVELSE



Datasettet beitehage viser områder lukket med gjerder der tamrein blir samlet/ oppbevart for foring eller i påvente av å bli drevet inn i lukka arbeidsområder for f.eks. merking eller slakt.

Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Datasettet gir innsyn i reindriften arealbruk. Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

EIER/KONTAKTPERSON

Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift

Datateknisk: NIBIO, Avdeling Geomatikk v/ avdelingsleder Ingvald Nystuen, gisdrift@nibio.no

Fagekspert: Landbruksdirektoratet, Avdeling Reindrift v/ seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen, reindriftskart@landbruksdirektoratet.no

DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50 000

Stedfestingsnøyaktighet (meter): 100 meter

UTSTREKNINGSINFORMASJON

Utstrekningsbeskrivelse

Norges hovedland, hovedsakelig innenfor de samiske

reinbeiteområdene, men også innenfor andre reinbeiteområder og særskilte konsesjonsområder i Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Buskerud og Sogn og Fjordane.

Dekningsoversikt

Ikke tilgjengelig.

KILDER OG METODE

Reindriftsutøverne v/ distriktsstyret tegner kartmanus som digitaliseres på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Kartene kvalitetssikres av fylkesmannen.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Uregelmessig

Status

Under oppdatering

LEVERANSEBESKRIVELSE

Format (Versjon)

- SHAPE
- SOSI (4.5)
- GML (3.1.1)
- WMS (3.1.1)
- WFS (2.0.0)

Projeksjoner (nedlastbare data)

- UTM 32, EUREF89

Projeksjoner (WMS-tjeneste)

- UTM 32-35, EUREF89 & WGS84
- Geografiske koordinater, EUREF89
- Web Mercator, WGS84

Tilgangsrestriksjoner

[Datasettet](#) kan lastes ned som landsdekkende fil fra Geonorge og NIBIO sine nettsider. Nedlasting krever ikke lisens eller brukernavn/ passord.

[WMS-tjenesten](#) og [WFS-tjenesten](#) er tilgjengelig fra Geonorge og NIBIO sine nettsider.

URL til WMS:

<http://wms.reindrift.no?>

WMS - Get Capabilities:

<http://wms.reindrift.no/?request=getcapabilities&service=wms>

URL til WFS

<https://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/beitehage?>

OBJEKTTYPELISTE

Anleggspunkt

Anleggskurve

EGENSKAPSLISTE

Kartlag med presentasjonsregel

reindriftsanleggstype

Spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite

Andre egenskaper

reinbeitebrukerID

angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet

LENKER

[Produktspesifikasjon](#)

[Tegneregler](#)

[Produktside](#)

[NIBIO kart](#)

[Kilden – NIBIO](#)